

Integração Xml Evo Service



Introdução

Este manual fornece orientações sobre a integração da aplicação XML Evo Service com sistemas de padarias, utilizando as configurações descritas neste documento. Ele é voltado para as **Coletoras de Comanda 10x15, 9x7 e Catracas com Cofre da Evo Sistemas Inteligentes**.

Instalação do serviço Xml Evo Service


Passo a Passo para Instalação do XML Evo Service

1. Instale o Java (JDK 21)


Primeiramente, é necessário instalar o Java em sua máquina.

Recomendamos a versão abaixo:

[Baixar Java JDK 21](#)



Após o download, siga as instruções do instalador só avançar e finalize a instalação normalmente.



2. Baixe o XML Evo Service

Depois de instalar o Java, baixe a aplicação XML Evo Service:

Link para download do instalador:

[Baixar Instalador XML Evo Service \(.exe\)](#)

3. Execute o Instalador

Após baixar o arquivo .exe, vá até a pasta Downloads (ou o local onde o arquivo foi salvo), clique com o botão direito em "Xml Evo Service.exe" e selecione "Executar como administrador".



Importante:


Certifique-se de que o **Java** foi instalado corretamente antes de executar o instalador do XML.

4. Execute como Administrador

Ao iniciar o instalador, será exibida uma solicitação para **executar como administrador**.



Quando aparecer a pergunta, clique em “Sim” para continuar.



Conclua a Instalação

Na tela do instalador, clique em “Instalar” e siga as instruções até o fim.

Aguarde enquanto os arquivos são copiados.

Não há necessidade de alterar o caminho de instalação, ou seja, o caminho padrão deverá ser mantido.


Ao final, o **Xml Evo Service** será instalado automaticamente no seu sistema e estará pronto para uso

6 Configuração do XML Evo Service


Com as instalações concluídas, agora vamos realizar a configuração do serviço.

Acesse a pasta onde o XML Evo Service foi instalado:

C:\Xml Evo Service




Apresentará essa informação isso significa que realizou a alteração do caminho do Java corretamente.



7. Abra o Configurador de Equipamento

Dentro da pasta C:\Xml Evo Service, localize e execute a aplicação chamada:
2º ConfiguradorEquipamento

Clique duas vezes sobre o arquivo para abri-lo.



Abrirá a aplicação de configuração:



Equipamento: Local onde deve ser cadastrados novos equipamento que irão comunicar com o Xml Evo Service, clique na opção novo



Configuração dos Equipamentos

Equipamento: Novo Equipamento

IP:

Porta:


Caminho dos XMLs:

Salvar Excluir

Evo Sistemas Inteligentes • v1.0.0 • Build 27/03/2024

O próximo campo a ser configurado será o IP da Coletora Evo.

Lembre-se: o equipamento deve estar previamente configurado na rede local com um IP fixo válido, acessível pelo computador.



Configuração dos Equipamentos

Equipamento: Novo Equipamento

IP: 192 168 012 244

Porta:

Caminho dos XMLs:

Salvar Excluir


Evo Sistemas Inteligentes • v1.0.0 • Build 27/03/2024

O próximo campo a ser configurado será o IP da Coletora Evo.

Lembre-se: o equipamento deve estar previamente configurado na rede local com um IP fixo válido, acessível pelo computador.

Em seguida, configure o campo **Porta**.
Por padrão, utilizamos a **porta 3000**.

Importante: caso deseje utilizar outra porta, certifique-se de que ela está liberada na rede e configurada corretamente na Coletora Evo.



A imagem mostra a interface de configuração de um equipamento. O título da janela é "Configuração dos Equipamentos". O campo "Equipamento:" é um menu suspenso com "Novo Equipamento" selecionado. Abaixo, o campo "IP:" é dividido em quatro subcampos com os valores "192", "168", "012" e "244". O campo "Porta:" contém o valor "3000" e está circulado em vermelho. Abaixo dele, o campo "Caminho dos XMLs:" contém o texto "C:/Xml Evo Service/xml app/xmls". Na base da janela, há dois botões: "Salvar" e "Excluir". No rodapé, está escrito "Evo Sistemas Inteligentes • v1.0.0 • Build 27/03/2024".


Finalizando, agora vamos configurar o caminho da pasta onde será gerada os arquivos, caso não saiba qual será esse caminho pode utilizar o caminho padrão do Xml Evo Service que ficará na seguinte pasta: C:\Xml Evo Service\xml app\xmls utilizaremos esse caminho como de exemplo



A imagem mostra a mesma interface de configuração, mas com o campo "Caminho dos XMLs:" circulado em vermelho. O valor no campo é "C:\Xml Evo Service\xml app\xmls". Os outros elementos da interface, como o menu "Equipamento:", os campos de IP, o campo "Porta:" com o valor "3000", e os botões "Salvar" e "Excluir", permanecem inalterados. O rodapé continua a exibir "Evo Sistemas Inteligentes • v1.0.0 • Build 27/03/2024".


Se preferir utilizar um **outro local de instalação**, basta **copiar e colar o caminho do diretório** onde os arquivos XML serão salvos.

Preenchido todos os campos agora só clicar no **botão** salvar




The screenshot shows a window titled "Configuração dos Equipamentos" with a green background. It contains several input fields: "Equipamento:" with a dropdown menu showing "Novo Equipamento"; "IP:" with four separate boxes containing "192", "168", "012", and "244"; "Porta:" with a box containing "3000"; and "Caminho dos XMLs:" with a text box containing "C:\Xml Evo Service\xml app\xmls". Below these fields are two buttons: "Salvar" (highlighted with a red box) and "Excluir". A red arrow points from the bottom right towards the "Excluir" button. At the bottom of the window, it says "Evo Sistemas Inteligentes • v1.0.0 • Build 27/03/2024".

Se precisar adicionar mais de um equipamento (Coletora Evo), vc poder simplesmente replicar as informações alterando a opção Equipamento para Novo equipamento para adicional outra coletora evo seguindo o mesmo padrão




The screenshot shows the same "Configuração dos Equipamentos" window. The "Equipamento:" dropdown menu is now open, showing a list of options: "Equipamento 1 - 192.168.12.244:3000" and "Novo Equipamento". The "Novo Equipamento" option is highlighted with a blue background and is enclosed in a red box. A red arrow points from the left towards the "Novo Equipamento" option. The other fields and buttons remain the same as in the previous screenshot. At the bottom, it says "Evo Sistemas Inteligentes • v1.0.0 • Build 27/03/2024".

Para finalizar a instalação do serviço, instale o 3º - Instala_ServicoXml_JavaHome, lembrando que deve estar com a versão java jdk-21 instalada no seu pc. Esse processo irá automaticamente instalar o serviço e configura-lo.



8. Finalizando

Para iniciar o serviço basta clicar na 4º -IniciarServiçoXmlEvoService



Abaixo vemos que o serviço foi iniciado com sucesso, nesse momento só clicar em qualquer tecla para fechar o prompt de comando

```
Administrador: Iniciando o Servico Evo
"C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java" -Xmx30m -Dwrapper_home="C:\Xml Evo Service\bat\.." -Djna_tmpdir="C:\Xml Evo Service\bat\..\tmp" -Djava.net.preferIPv4Stack=true -jar "C:\Xml Evo Service\bat\..\wrapper.jar" -t "C:\Xml Evo Service\bat\..\conf\wrapper.conf"
YAJSW: yajsw-stable-13.14
OS : Windows 11/10.0/amd64
JVM : Oracle Corporation/21.0.6/C:\Program Files\Java\jdk-21/64
Looking in classpath from org.rzo.yajsw.boot.WrapperClassLoader@1be6f5c3 for /com/sun/jna/win32-x86-64/jnidispatch.dll
Found library resource at jar:file:/C:/Xml%20Evo%20Service/./lib/core/jna/jna-5.12.1.jar!/com/sun/jna/win32-x86-64/jnidispatch.dll
Extracting library to C:\Xml Evo Service\bat\..\tmp\jna388311573600239539.dll
Trying C:\Xml Evo Service\bat\..\tmp\jna388311573600239539.dll
Found jnidispatch at C:\Xml Evo Service\bat\..\tmp\jna388311573600239539.dll
setCliProperties []
***** STARTING XML Evo Service *****
Service XML Evo Service started
-----
Servico iniciado com sucesso!
O servico continua ativo em segundo plano.
Pressione qualquer tecla para fechar esta janela.
-----
```

Com a conclusão desta etapa, o **Xml Evo Service** estará totalmente pronto para uso.

Ainda está com dúvidas?

Acesse nosso vídeo com o passo a passo completo no YouTube:

<https://youtu.be/0AEcucMwIv4?si=1hex0A6HoI0lShy8>

Lá você encontrará uma explicação visual e prática para facilitar a instalação e o uso do equipamento.



evo